

3.1.2. FFFTP の設定

フリーソフト 入手先 : <http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se061839.html>


ウェブサーバにファイルを転送するプロセスを“FTP” (File Transport Protocol)と呼びます。あなたのウェブページをパソコン上にて作成、編集し、あなたのウェブサイトにアップロードすることにより、あなたのウェブサイトがインターネットからアクセスできるようになります。

Windows にて FTP プログラムが必要とする場合、弊社では“FFFTP”を推奨致します。



FFFTP を起動すると最初にホスト一覧ウィンドウが表示されますので、【新規ホスト】ボタンをクリックしてください。


【ホストの設定】ウィンドウが開きます。




※ ユーザ名に入力するアカウント名は、前項 3.2.1 をご確認ください。

※ IP アドレスは、前項 3.1 をご確認ください。

※ サーバー設定完了時に掲載させていただいている契約者アカウント名とパスワードは 弊社からのお知らせや個々のユーザーを作成いただくためのアカウント・パスワードとなる為、FTP に接続できません。




FFFTP ソフトの使用上、[LIST コマンドでファイル一覧を取得]にチェックをつけてご利用ください。



お客さまのご利用環境に合わせてチェックをつけてください。ADSL 回線の場合チェックがないと接続できない場合がございます。


ホストに接続する。



ドメイン管理者の場合



サイト管理者の場合



ホストへの接続に成功すると、FFFTP インターフェイスにて、左側に自分のパソコンのディレクトリ、右側にサーバー側のディレクトリが表示されます。

「ドメイン管理者」の権限で接続した場合は、サーバー内の[wwwroot]というフォルダが表示されます。

ウェブコンテンツは、[wwwroot]のフォルダの中にアップロードします。

「サイト管理者」の権限で接続した場合は、[wwwroot]というフォルダの中身が表示されます。

「一般ユーザー」の権限で接続した場合が、該当ユーザーに割り当てられたサーバー内のフォルダの中身が表示されます。

ファイルをアップロードする。

