

Windows コラボレーションホスティング

SiteBuilder スタートアップガイド

GMO ホスティング & セキュリティ株式会社



- 目次 -

1. はじめに	2
2. サイト初期設定.....	2
3. SiteBuilder インストール.....	4
4. サイトの作成	6
4.1 SiteBuilder ウィザードを開く.....	7
4.2 開始.....	8
4.3 デザイン	9
4.3.1 デザインテンプレートの選択.....	9
4.3.2 色の配置の選択.....	11
4.3.3 パナーの選択.....	11
4.3.4 ボタンスタイルの選択	12
4.3.5 ロゴの変更	13
4.3.6 会社名 及び 著作権表示の指定.....	14
4.4 ページ	15
4.4.1 ページの追加.....	15
4.4.2 ページ位置の変更	17
4.4.3 ページの削除.....	18
4.4.4 ページ構成後について	19
4.5 編集.....	20
4.5.1 テキストの取り扱い.....	20
4.5.1.1 テキストにスタイルの適用	20
4.5.1.2 段落のフォーマット.....	21
4.5.1.3 テキストのコピーおよび移動.....	22
4.5.1.4 テキストの検索および置換.....	22
4.5.1.5 変更のキャンセルおよび繰り返し.....	24
4.5.1.6 イメージの挿入.....	24
4.5.1.7 リンクの挿入	25
4.5.2 テーブルの取り扱い	27
4.5.2.1 テーブルの挿入	27
4.5.3 ウェブページの HTML ソースの修正.....	32
4.6 サイトの公開.....	33

1. はじめに

Windows コラボレーションホスティングの IIS ウェブサービスでは、ブラウザからの簡単操作で見栄えの良いウェブサイト作成出来るツールです。約 500 種類のデザインテンプレートから選べる為、デザインの自由度も向上しております。

SiteBuilder スタートアップガイドでは、PEM コントロールパネルの設定方法から SiteBuilder を活用したウェブサイトの構築方法を説明致します。

2. サイト初期設定

SiteBuilder を利用するには、ASP.NET のバージョンを “ 2.0 ” に設定する必要があります (初期設定では ASP.NET 2.0 に設定されている)。ASP.NET のバージョンを確認し ASP.NET 1.1 のが設定されている場合、ASP.NET のバージョンを 2.0 に変更します。

- 1) PEM コントロールパネルを開き **[ウェブスペース]** をクリックします。



- 2) **[ウェブサイトの設定]** をクリックします。



3) ウェブサイトの設定画面が表示されます。

ASP.NET サポートの欄に、「ASP.NET 2.0 が有効になりました。」と表示されていた場合は設定変更の必要はございません。SiteBuilder をインストールする事が出来ます。

「ASP.NET 2.0 が有効になりました。」と表示されていない場合は ASP.NET のバージョンは、" 1.1 " になります。(テストをクリックするとバージョンを確認する事が可能)。

ASP.NET のバージョンが " 1.1 " の場合、SiteBuilder が利用出来ない為、「ASP.NET 2.0」に変更します。

[編集] をクリックします。

Hosting | マイアカウント | ログアウト

契約ID: 413
ウェブスペース 100811

ホスティング > 設定と管理 > ウェブスペース
ウェブサイトの設定

Screen ID: 2.72.31.65

基本設定

名前:	d413-1.win-is.com
状態:	開始
SSIのサポート:	オン
PHPのサポート:	オン
Active Perlサポート:	オン
ASPのサポート:	オン
ASP.NET サポート:	オン (ASP.NET 2.0 が有効になりました。)

ASP.NET 2.0 が有効になっていると Site Builder が利用可能

ASP.NET 2.0 が無効の場合 [編集] をクリックし変更します

停止 [編集]

4) ASP.NET サポート欄のプルダウンメニューで「ASP.NET 2.0」に変更し、[送信] をクリックします。

ホスティング > 設定と管理 > ウェブスペース
ウェブサイトの設定

Screen ID: 2.72.31.66

基本設定

名前:	d413-2.win-is.com
状態:	開始
SSIのサポート:	<input checked="" type="checkbox"/>
PHPのサポート:	<input checked="" type="checkbox"/>
Active Perlサポート:	<input checked="" type="checkbox"/>
ASPのサポート:	<input checked="" type="checkbox"/>
ASP.NET サポート:	ASP.NET 1.1 無効 ASP.NET 1.1 ASP.NET 2.0

FTPの設定

FTPのサポート

送信 キャンセル

5) 「ASP.NET 2.0」に変更が完了すると、以下のように表示されます。

基本設定

名前: d413-2.win-is.com ⇨

状態: ● 開始

SSIのサポート: ● オン [テスト](#) ⇨

PHPのサポート: ● オン [テスト](#) ⇨

Active Perlサポート: ● オン [テスト](#) ⇨

ASPのサポート: ● オン [テスト](#) ⇨

ASP.NET サポート: ● オン [テスト](#) ⇨
(ASP.NET 2.0 が有効になりました。)

ASP.NET サポートの [テスト] をクリックすると 動作確認 及び バージョンを確認する事が出来ます。

If you see this page, ASP.NET 2.0.50727.42 works properly.

3. SiteBuilder インストール

PEM コントロールパネルにて、SiteBuilder をインストールします。

- 1) PEM コントロールパネルを開き、**[ドメイン名の概要]** - **[ドメイン名の管理]** をクリックします。
SiteBuilder をインストールする **ドメイン名** をクリックします。

Hosting

契約ID: 413
ウェブスペース 101664

設定と管理

- ドメイン名の概要
- ドメイン名の管理
- ウェブスペース
- eメール
- ウェブスペース
- アプリケーションウォルト
- サービスユーザー
- 統計と分析

ホスティング | マイアカウント

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要

ドメイン名の管理

検索:

ID:	ドメイン名:	ウェブホスティング:	メールホスティング:	同期:
				すべて

新しいサブドメイン名の追加

合計1 アイテム

ID	ドメイン名	ウェブホスティング	メールホスティング	同期
517	example.win-trial.com	Microsoft IIS (ウェブスペース 101664)	Microsoft Exchange	● (はい)

合計1 アイテム

ページごとのアイテム数: 25 50 100

- 2) ドメイン名の管理メニューが表示されます。**[SiteBuilder]** タブをクリックします。

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理


example.win-trial.com

サマリ DNS ウェブ ウェブ統計 **SiteBuilder**

Screen ID: 2.11.11.58

ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

3) [SiteBuilder を使用してサイトを作成] をクリックします。



ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理
example.win-trial.com
Screen ID:2.11.11.70
ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

サマリ DNS ウェブ ウェブ統計 SiteBuilder

SiteBuilder

SiteBuilderはインストールされていません。
SiteBuilder の設定をする前に、このドメイン名に SiteBuilder をインストールしてください。

SiteBuilderを使用してサイトを作成

4) インストールがスケジュールされます。

右上の「リフレッシュ」をクリックし、状態が「作成中」から「準備完了」になるとインストール完了になります。



ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理
example.win-trial.com
Screen ID:2.11.11.70
ヘルプボックスを編集 リフレッシュ


サマリ DNS ウェブ ウェブ統計 SiteBuilder

SiteBuilderのインストール結果:
SiteBuilderのインストールがスケジュールされました。

SiteBuilder

サイトエイリアス: example.win-trial.com
所有者のユーザーネーム: [REDACTED]
モードの公開: FTP
状態: ● 作成中

サイトの削除



ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理
example.win-trial.com
Screen ID:2.11.11.70
ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

サマリ DNS ウェブ ウェブ統計 SiteBuilder


SiteBuilder

サイトエイリアス: example.win-trial.com
所有者のユーザーネーム: [REDACTED]
モードの公開: FTP
状態: ● 準備完了

サイトの削除

4. サイトの作成

SiteBuilder ではウィザード形式の簡単な操作でウェブサイトを公開する事が出来ます。
この章では、5つのステップ毎の操作手順 及び サイト作成方法を説明致します。



SiteBuilder ウィザードの 5 つのステップ

- 1. 開始**
作成するサイトのタイプを選択することができます。
- 2. デザイン**
サイトのデザインテンプレート、配色、ボタンのスタイル、その他を選択する事が出来ます。
- 3. ページ**
サイトの構造を作成および編集することができます。
- 4. 編集**
サイトのコンテンツ作成および編集することができます。
- 5. 公開**
サイトを公開することができます。

4.1 SiteBuilder ウィザードを開く

- 1) PEM コントロールパネルを開き、[ドメイン名の概要] - [ドメイン名の管理] をクリックします。
SiteBuilder をインストールした **ドメイン名** をクリックします。

Hostings | マイアカウント

Hostings > 設定と管理 > ドメイン名の概要
ドメイン名の管理

検索: ID: ドメイン名: ウェブホスティング: メールホスティング: コンテンツ管理:

新しいサブドメイン名の追加

合計1 アイテム

ID	ドメイン名	ウェブホスティング	メールホスティング	コンテンツ管理	同期
517	example.win-trial.com	Microsoft IIS (ウェブスペース 101664)	Microsoft Exchange	SiteBuilder	同期 (はい)

合計1 アイテム

ページごとのアイテム数: 25 50 100

SiteBuilder と表示される。

- 2) ドメイン名の管理画面が表示されます。ページ下に移動し コンテンツ管理項目の [サイトの編集] をクリックします。

Hostings > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理

example.win-trial.com

サマリ DNS ウェブ ウェブ統計 SiteBuilder

全般

ID: 517
名前: example.win-trial.com
同期: (はい)
ゾーン管理機能: (無効)

編集

コンテンツ管理


コンテンツ管理: SiteBuilder
状態: (準備完了)

▶ サイトの削除
▶ **サイトの編集** ⇨

- 3) SiteBuilder ウィザードが表示されます。

4.2 開始

- 1) SiteBuilder ウィザードの「**開始**」をクリックします。



- 2) 作成するウェブサイトのタイプを選択する事が出来ます。サイトのタイプで定義済みのページセットを、サイト構造のベースとして使用することができます。作成したいサイトのタイプを選択して [次へ] をクリックします。(このスタートアップガイドでは、「サイトの作成」を利用した方法を紹介致します。)



- 3) [デザイン]のページが表示されます。

4.3 デザイン


ウェブサイトのデザインテンプレートや配色などを選択する事が出来ます。




4.3.1 デザインテンプレートの選択

テンプレートは既定のウェブサイトデザインになり簡単にカスタマイズすることが出来ます。サイトのテンプレートを選択するには以下を実行します。

- 1) [カテゴリ] 一覧からテンプレートのカテゴリを選択します。
全てのカテゴリのテンプレートを見るには [全ての 카테고리] を選択します。



2) テンプレートをワークエリアでクリックして選択します。




3) 選択したテンプレートはプレビューウィンドウに表示されます。



4.3.2 色の配置の選択

色の配置はサイトのデザインで使用される色のセットです。サイトの色の配置を選択するには以下を実行します。

- 1) [色の配置] エリアで色の配置を選択します。
選択した色の配置は、赤く縁取られます。



4.3.3 バナーの選択

バナーはサイトの全ページの上端に表示される画像です。バナーを選択するには以下を実行します。

- 1) [バナー] エリアで プルダウンメニュー をクリックします。利用可能なバナー一覧が表示されます。



2) お好みのバナーを選択します。



[参照...] をクリックし、バナーの画像ファイルを選択し[アップロード] するとお好みの画像をバナーに設定する事が出来ます。

4.3.4 ボタンスタイルの選択

ボタンスタイルを選択するには以下を実行します。

- 1) [ボタン] エリアでスタイルを選択します。
選択したスタイルの配置は、赤く縁取られます。


The screenshot shows the SiteBuilder interface with the following elements:

- Top Navigation:** 開始 (Start), デザイン (Design), ページ (Page), 編集 (Edit), 公開 (Publish).
- Header:** ボタンを変更しました。 (Buttons changed).
- Search:** カテゴリ: Transport, 検索 (Search), Go!, 全て表示 (Show all).
- Main Content:** A grid of template thumbnails. The first thumbnail (ID aa-11) is highlighted with a red border. Other thumbnails include ID transport-001, ID vap-64, and ID xsk-11.
- Right Sidebar:**
 - 色の配置 (Color Settings):** Three color scheme thumbnails.
 - バナー (Banner):** A banner preview with a bus image and 'Transportation Company' text. Below it are '参照...' and 'アップロード' buttons.
 - ボタン (Buttons):** Three button style thumbnails, each labeled 'Button'. This section is highlighted with a red box.
 - ロゴ (Logo):** A logo placeholder with a '写真を購入' (Purchase photo) button and '参照...' and 'アップロード' buttons.
 - サイト情報 (Site Information):** Input fields for '会社名' (Company name) and '著作権' (Copyright).
- Callout Box:** A white box with a black border and a pointer to the 'ボタン' section, containing the text 'こちらをクリックしボタンを選択'.
- Footer:** ページごとのテンプレート表示数: 11 26 50 バストフィット (Page template count: 11 26 50 Best fit), 1 ページ中の 1 (1 of 1 pages), ページへ (Go to page), Go!.


4.3.5 ロゴの変更

ロゴは会社の組織の名前、又は記号・商標であり、全てのサイトウィンドウの左上隅に表示されます。
 ロゴをアップロードするには以下を実行します。

- 1) [ロゴ] エリアの [参照...] をクリックします。



- 2) アップロードするロゴ画像を選択し [アップロード] をクリックします。
 新しいロゴが [デザイン] 画面に表示されます。



4.3.6 会社名 及び 著作権表示の指定

会社の情報を、バナーエリアのロゴの隣とサイトページ下端の著作権表示と一緒に表示することができます。サイト情報を構成するには以下を実行します。

- 1) [サイト情報] セクションの [会社名] フィールド 及び [著作権] フィールドに会社名と著作権情報を入力します。入力後、右下の [次へ] をクリックします。


The screenshot shows the SiteBuilder interface with the 'Site Information' section highlighted. The 'Company Name' field contains '株式会社〇〇' and the 'Copyright' field contains 'Copyright (C) 2007 *** Corp'. A callout bubble points to the 'Site Information' section with the text 'サイト情報を入力'. The 'Next' button at the bottom right is also circled in red.

- 2) 「変更を適用しますか？」と表示されたら [はい] をクリックします。



4.4 ページ


ウェブサイト構造の作成 及び 編集を行う事が出来ます。




4.4.1 ページの追加

SiteBuilder による作業を円滑に進められるよう、HTML で定義されたページがタイプ(ビジネス、個人、その他)毎にグループ化されております。サイトの目的や機能によって、それらのページセットを一部変更してサイト構造に適應させる事が出来ます。サイトにページを追加するには以下を実行します。


1) [ページセットの選択] 一覧からページセットを選択します。



2) 選択したページセットの各ページが シンプルページボックスに表示されます。



3) 追加したいページのチェックボックスにチェックを入れ、> ボタンをクリックすると、選択したページが右側の [サイトの構造] ボックスに表示されます。



スペシャルページは、全てのページセットで共通して使用する事が可能。


- 4) ページ名を変更するにはページのチェックボックスをチェックして [リネーム] をクリックするか、名前を変更したいページをクリックします。




4.4.2 ページ位置の変更

SiteBuilder を利用することで、ページをトップレベルページとセカンドレベルページの 2 つの階層レベルに分けることができます。[サイトの構造] ボックスの右上部にあるボタンでサイト構造を編集することができます。


- 1) 同じレベルでページを上下に移動するには以下を実行します。
[サイトの構造] ボックスで移動したいページを選択し、それぞれ [上へ] または [下へ] を選択します。



- 2) トップレベルからセカンドレベルにページを移動するには [サイトの構造] ボックスで移動したいページを選択し、[下位レベルへ] をクリックします。




- 3) セカンドレベルからトップレベルにページを移動するには [サイトの構造] ボックスで移動したいページを選択し、[上位レベルへ] をクリックします。




4.4.3 ページの削除

不要なページがあったりページ数の制限を超えてしまった場合には、ページをサイトから削除することができます。ページを削除するには以下を実行します。

- 1) [サイトの構造]ボックスでページを選択します。複数のページを一度に選択することも可能。

 をクリックします。



- 2) 「選択されたページを削除してもよろしいですか?」と確認画面が表示されます。[OK] をクリックすると削除されます。



4.4.4 ページ構成後について

- 1) ページサイトの構成が終了したら、**[次へ]** をクリックします。




- 2) 「変更を適用しますか？」と表示されたら **[はい]** をクリックします。



4.5 編集

ウェブサイトのコンテンツ作成 及び 編集を行う事が出来ます。



4.5.1 テキストの取り扱い

このサブセクションではウェブページの文字情報の取り扱い方法について記載します。文字および段落の設定方法、イメージおよびリンクの切り取りやコピーや貼り付けや挿入の方法について説明します。

4.5.1.1 テキストにスタイルの適用


編集ツールバーで、ページテキストの以下のパラメータを変更することができます。

- フォント
- サイズ
- 段落スタイル
- 色
- フォント設定
- 特殊記号




テキストのフォーマットを適用するには以下を実行します。

1. 変更したいテキスト部分を選択します(一文字でも構いません)。




2. [フォント名] 一覧からフォントを選択します。






3. [サイズ] 一覧からフォントサイズを選択します。



4. [段落スタイル] 一覧からスタイルを選択します。



5.  [前景色] アイコンをクリックしてフォントの色を選択します。
6.  [背景色] アイコンをクリックして背景の色を選択します。
7. テキストを太字や斜体にしたり下線や打ち消し線を引くには、それぞれ、**B**[太い]、*I*[イタリック体]、U[アンダーライン]、~~A~~[抹消]をクリックします。
8. テキストを下付き字や上付き文字にするには、それぞれ、^{x²}[下付き文字]または^{x²}[上付き文字] をクリックします。
9. 著作権の記号やその他のアルファベットや記号といった特殊文字をテキストに挿入するには、 [シンボルを挿入します] アイコンをクリックします。

注意: 選択したテキストに特定のフォーマットを適用するには段落スタイルをご使用ください。それによって同様のテキストは確実に同じ方法でフォーマットされ、サイトを通じて一貫性が保たれます。

4.5.1.2 段落のフォーマット

段落のインデントおよび整列はページ内の段落の位置を定義するうえで主要なパラメータです。インデントは段落の左マージンからの距離を決定します。整列は段落の端の位置を決定します。

SiteBuilder 編集ツールバーで以下を実行することができます。

- 段落インデントを増大または減少します。
- 段落を左に整列、中心に整列、右に整列、または行端位置を合わせます。行端位置を合わせた場合は、テキストはページの左および右マージンの間に均一に配置されます。
- テキスト情報の論理部分を視覚的に分けるには横罫線を使用します。



段落のフォーマットを適用するには以下を実行します。

1. フォーマットしたいテキストを選択します。
2. 必要なフォーマットコマンドを適用します。

テキストの整列には、ツールバーの [左詰め]、 [中心揃え]、 [右詰め]、または [両端揃え] アイコンをクリックします。

選択したテキストのインデントを変更するには、ツールバーの [インデント] または [解除インデント] アイコンをクリックします。

横罫線を挿入するには、ページの任意の場所にカーソルを置き [均等なルーラー] アイコンをクリックします。
段落を区切るには、新しい段落の冒頭の前で [新しい段落] アイコンをクリックします。

4.5.1.3 テキストのコピーおよび移動



テキストをコピーまたは移動するには以下を実行します。

1. テキストの必要箇所を選択します。
2. テキストを移動するには [カット] アイコンをクリックします。
3. テキストをコピーするには [コピー] アイコンをクリックします。
4. テキストを表示したい場所にカーソルを置きます。
5. [貼り付け] アイコンをクリックします。

4.5.1.4 テキストの検索および置換




ページコンテンツから特定のテキストを検索するには以下を実行します。

1. [検索して置換] アイコンをクリックします。
2. [検索して置換] ダイアログが開きます。
3. [検索] タブの [検索] フィールドに検索したいテキストを入力します。
4. 以下のオプションのどちらかを選択して検索範囲を指定します。

[全体のテキスト]。ウェブページのテキスト全てについて、指定した単語またはフレーズを検索します。
[選択のみ]。選択したテキスト部分についてのみ、指定した単語またはフレーズを検索します。

5. 以下のオプションのどちらかを選択して検索方向を指定します。
 - [上へ]。カーソルの位置から上側のテキストを検索します。
 - [下へ]。カーソルの位置から下側のテキストを検索します。
6. 検索方法を選択するには、以下のコマンドオプションのどちらかを選択します。
 - [適合ケース]。アルファベットの大文字または小文字が完全に一致するテキストだけを検索する場合に使用します。
 - [完全に一致した語句のみ]。指定したテキストと完全に一致するテキストだけを検索する場合に使用します。
7. [OK]をクリックして検索を開始します。
8. 次の検索パターンで検索するには [次を検索] をクリックします。





9. 単語またはフレーズを検索して置換するには以下を実行します。
 - 検索ツールバーで  [検索して置換] アイコンをクリックします。
 - [置換] タブをクリックします。
 - [検索] フィールドに置換したいテキストを入力します。
 - [以下と置き換え:] フィールドに置き換えるテキストを入力します。
 - [置換え] をクリックします。
 - テキストの該当箇所を全て置換するには [すべて置換え] をクリックします。




4.5.1.5 変更のキャンセルおよび繰り返し



前回のアクションを元に戻すには  [元に戻す]アイコンをクリックします。後から前回のアクションを元に戻さないことにした場合は  [変更]アイコンをクリックします。


4.5.1.6 イメージの挿入

ウェブページにイメージを挿入するには以下を実行します。

1. [編集]タブでイメージを挿入したいウェブページを選択します。
2. イメージを挿入したい場所にカーソルを置きます。
3.  [イメージマネージャー]アイコンをクリックします。
4. [イメージマネージャー]ダイアログボックスが開きます。
5. [参照...]をクリックしてアップロードするイメージを選択します。

注意: イメージの最大サイズは 200KB です。
サポートしている図形ファイル形式は、「*.gif、*.jpg、*.jpeg、*.png、*.bmp」です。

6. [ファイルの選択]ダイアログボックスの[開く]をクリックします。
7. アップロードするイメージと同じ名前のファイルがあり、それを上書きしたい場合は、[その名前のファイルが存在する場合、上書きしますか?]オプションを選択します。
8. [アップロード]をクリックします。
9. 左のダイアログボックスにアップロードされたイメージのファイル名が表示されます。
10. 左のダイアログボックスでファイル名を選択すると、そのイメージを右のダイアログボックスでプレビューすることができます。
11. [挿入]をクリックします。




4.5.1.7 リンクの挿入

SiteBuilder エディタで内部リンクおよび外部リンクの両方を挿入することができます。内部リンクはサイト内の他の場所へリンクして、読者を関連ページへ導きます。外部リンクは他のサイトへリンクし、多くの場合サイトの知名度を向上させるために使用され、サイトの訪問者にとって親しみやすいサイトとなります(いわゆるリンクエクステンジ)。

SiteBuilder ハイパーリンクマネージャーで以下のタイプのリンクを追加することができます。

- ハイパーリンク (19 ページ参照)
- アンカー (20 ページ参照)
- Eメールアドレスリンク (20 ページ参照)



[ハイパーリンクの挿入]

ハイパーリンクとはハイパーテキスト文書から他の文書または他のリソースへの関連付けです。ハイパーリンクを挿入するには以下を実行します。

1. ハイパーリンクを設定したいテキストを選択します。
2. [ハイパーリンクマネージャー] アイコンをクリックします。
3. [ハイパーリンクマネージャー] ダイアログボックスが開きます。



4. [URL] フィールドにリンク先のウェブアドレスを入力します。
その文書に既にアンカーを挿入している場合は、そのアンカーを [既存のアンカー] 一覧から選択することができます (アンカーの挿入についての詳細は、「アンカーの挿入」をご参照願います)。
5. [リンクテキスト] フィールドでそのリンクのテキストを指定します。
6. [タイプ] 一覧からリンクの種類を選択します。
7. [ターゲット] 一覧からリンク先を選択します。
8. [ツールチップ] フィールドにツールの説明を入力します。
9. ツールチップとは、マウスカーソルをハイパーリンクの上に置いたときに表示されるテキストです。

10. [CSS クラス]フィールドから定義済みのスタイル名を選択します。
11. CSS(カスケーディングスタイルシート)とは、マークアップ言語で記述された文書を表示するのに使用するスタイルシート言語です。最も一般的なアプリケーションは、HTML および XHTML で記述されたウェブページの表示です。
12. [OK]をクリックするとハイパーリンクが挿入されます。

[アンカーの挿入]

アンカーとは、ハイパーリンクからリンクされている宛先を定義する文字または文字列です。1つのウェブページ上に大量のテキストがある場合にアンカーは非常に役立ちます。アンカーがハイパーリンクに使用されてウェブページの特定の場所へ導くため、メッセージの読者はウェブページのある箇所から別の箇所へと簡単にとぶことができます。

アンカーを挿入するには以下を実行します。

1. リンク先にカーソルを置きます。
2. [ハイパーリンクマネージャー] アイコンをクリックします。
3. [アンカー]タブをクリックします。



4. アンカー固有の名前を入力します。
5. [OK]をクリックします。
6. アンカーへとぶハイパーリンクを形成するテキストまたはイメージを選択します。
7. [ハイパーリンクマネージャー] アイコンをもう一度クリックします。
8. [ハイパーリンク]タブの[URL]フィールドに # に続けてアンカー名を入力します。
9. [タイプ]を[他]に変更します。
10. [OK]をクリックします。
11. アンカーが挿入されます。

[eメールアドレスリンクの挿入]

サイトの訪問者からの連絡をメールで欲しい場合には、ウェブページにeメールアドレスリンクを挿入します。ウェブページ上ではeメールアドレスに下線が引かれているように見え、ユーザーがそれをクリックすると、そのeメールアドレスが宛先に指定された「新規メッセージの作成」画面をユーザーのコンピューターのメールソフトが開きます。eメールアドレスリンクを挿入する際に、メッセージの件名を指定することもできます。

eメールアドレスリンクを挿入するには以下を実行します。

1. eメールアドレスリンクを設定したいテキストを選択します。
2. [ハイパーリンクマネージャー] アイコンをクリックします。
3. [eメールアドレス] タブをクリックします。



4. [アドレス] フィールドにeメールアドレスを入力します。
5. [リンクテキスト] フィールドに、eメールアドレスリンクに表示されるテキストを入力します。
6. [件名] フィールドにメッセージの件名を入力します。
7. [CSS クラス] 一覧から CSS クラスを選択します。

CSS(カスケーディングスタイルシート)とは、マークアップ言語で記述された文書を表示するのに使用するスタイルシート言語です。最も一般的なアプリケーションは、HTML および XHTML で記述されたウェブページの表示です。

8. [OK] をクリックします。

4.5.2 テーブルの取り扱い

このセクションではテーブルの取り扱い方法について記載しています。テーブルの挿入、行や列やセルの追加および削除、セルの結合および分割、サイトコンテンツの他の場所へテーブルをドラッグする方法についてご説明致します。


4.5.2.1 テーブルの挿入

テーブルはテキストおよび数値の情報を便利かつ明確な方法で整理するために使用します。大量の文字情報でさえも読みやすい形式で表示します。テーブルは行と列によって形成されるグリッドから成ります。ウェブページでは、あらゆるブラウザや出力形式でもページ枠のサイズや比率を一定にするためのフォーマットツールとして多くの場合テーブルが使用されます。枠を非表示にすることもできますし、テーブルに記載した情報は希望の形式で表示されます。これは例えば、新聞などで複数の欄に文章を構成したいときなどに便利です。



[テーブルの挿入]






テーブルを挿入するには以下を実行します。

1. テーブルを挿入したい場所にカーソルを置きます。
2.  [テーブルを挿入します] アイコンをクリックします。
3. マウスカーソルを動かして必要な行および列の数を選択します。
4. [テーブルウィザード] をクリックしてテーブル作成の設定を更に調節することができます。






[行および列の追加]

行および列を追加するには以下を実行します。

1. テーブルの行または列を追加したい場所にカーソルを置きます。
2.  [テーブルを挿入します] アイコンをクリックします。
3. カーソルを置いた場所の上または下に行を挿入するには、それぞれ  [上に列を挿入します] または  [下に列を挿入します] をクリックします。
4. カーソルを置いた場所の左または右に列を挿入するには、それぞれ  [左にコラムを挿入します] または  [右にコラムを挿入します] をクリックします。

[行、列、セルの削除]


行、列、セルを削除するには以下を実行します。


1. 行または列を削除したい場所にカーソルを置きます。
2.  [テーブルを挿入します] アイコンをクリックします。
3. 行を削除するには、 [行の削除] アイコンをクリックします。
4. 列を削除するには、 [列の削除] アイコンをクリックします。

5. セルを削除するには、 [セルの削除]アイコンをクリックします。

[テーブルのフォーマット]

テーブルのプロパティを設定するには以下を実行します。

1. テーブル内で右クリックしてコンテキストメニューの  [テーブルのプロパティを設定]アイコンをクリックします。
2. [テーブルのプロパティ] タブで以下のプロパティを設定します。
3. 幅/高さ。テーブルの幅と高さをピクセルまたはパーセントで指定します。
4. 背景。テーブルの背景の色を設定します。
5. 整列。テーブルをページの左端か中央か右端に整列させます。
6. セル間隔。セルの枠と枠の間隔を増加または減少します。
7. セルパディング。セルのコンテンツと枠の間隔を増加または減少します。
8. ボーダー。セル枠の幅、色、レイアウトを設定します。
9. ID。テーブルに ID を設定し、高度なテーブル操作のオプションをいくつか提供します。
10. 背景イメージ。テーブルの背景として画像を設定します。
11. CSS クラス。テーブルの CSS クラスおよびスタイルを指定します。CSS クラスは選択したテキストに適用されている定義済みのスタイルです。
注：CSS クラスは高度なユーザーのみ対象のオプションです。
12. [OK]をクリックします。



[CSS クラスによるテーブルのフォーマット]




CSS クラスを使用すると簡単かつ一貫性のあるテーブルのフォーマットができます。

CSS クラスを使用するには以下を実行します。

1. テーブルを作成します。
2. この手順の詳細については当ガイド前述の「テーブルの挿入」をご参照願います。
3. [テーブルのプロパティ]ダイアログボックスを開きます。
4. [テーブルのプロパティ]ダイアログボックスの[CSS クラス]一覧から CSS クラスを選択します。
5. [OK]をクリックします。



[セルの結合]

セルを結合するには以下を実行します。

1. 他のセルと結合したいセル内にカーソルを置きます。
2.  [テーブルを挿入します]アイコンをクリックします。
3. 右側のセルと結合するには  [横にセルを結合]アイコンをクリックします。
4. 上側のセルと結合するには  [縦にセルを結合]アイコンをクリックします。

[セルの分割]

セルを分割するには以下を実行します。

1. 分割したいセル内にカーソルを置きます (前もって結合したセルでなければなりません)。
2.  [テーブルを挿入します]アイコンをクリックします。
3.  [セルを分割]アイコンをクリックします。

[セルのフォーマット]

テーブルセルのパラメータを設定するには以下を実行します。

1. セル内で右クリックして、コンテキストメニューの[セルのプロパティを設定]を選択します。
2. [セルのプロパティ] タブで以下のプロパティを設定します。

コンテンツの整理。選択したセルのコンテンツを垂直方向または水平方向に整列します。

背景。セルの背景の色を設定します。

幅/高さ。セルの幅と高さをピクセルまたはパーセントで指定します。

ID。セルに ID を設定し、高度なセル操作のオプションを提供します (高度なユーザーおよび開発者向け)。

ラッピングなし。セルの折り返しを有効または無効にします (有効になっている場合、テキストがセル枠に達すると強制的に改行されます)。

背景イメージ。セルの背景の画像を設定します。

CSS クラス。セルの CSS クラスおよびスタイルを指定します。CSS クラスは選択したテキストに適用されている定義済みのスタイルです。

3. [OK]をクリックします。



4.5.3 ウェブページの HTML ソースの修正

SiteBuilder ではウェブページの文字情報およびテーブル情報は自動的に HTML コードに変換されます。HTML (ハイパーテキストマークアップ言語) は WWW (ワールドワイドウェブ) 上の情報や画像やマルチメディアを表示する標準言語です。タグプロパティ機能を使用して、選択したエレメントへの異なるスタイルの適用およびプロパティの変更が簡単にできます。

SiteBuilder 編集ウィンドウの下端に、現在マウスカーソルが置かれている行の HTML 構造を表すパネルが表示されます。

例えば、テーブルにマウスカーソルを置くと、HTML コード構造は TABLE、TBODY、TR、TD 等になります。カーソルが置かれている場所のタグが太字で表示されます。

ウェブページの HTML ソースを修正するには以下を実行します。

1. 編集したい行にマウスカーソルを置いてタグ名をクリックします。
2. **[タグのプロパティ]** をクリックします。
3. **[タグのプロパティ]** ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで以下のプロパティを変更できます。
 - TABLE (テーブル) タグで、セルの間隔、セルの余白、テーブルの幅および高さ、テーブルおよびセルの整列を調整し、枠のスタイルを定義することができます。
 - TR (テーブル行) タグで、列の色および枠を調整できます。
 - TD (テーブルデータ) タグで、テーブルのテキスト余白、マージン、装飾を変更できます。
 - A (リンク) タグで、リンクの余白、マージン、テキストの装飾を変更できます。
 - UL (番号なしリスト) および OL (番号付きリスト) で、リスト項目のスタイルを変更できます。
 - HR (水平罫線) タグで、色および枠を調整できます。
 - IMG (イメージ) タグで、色および枠を調整できます。
4. **[OK]** をクリックすると、変更がすぐに編集画面に適用されます。




4.6 サイトの公開

SiteBuilder システムのユーザーアカウントを使用したサイトの公開


SiteBuilder の登録ユーザーは公開ボタン  をクリックする事でサイトを公開することができます。

公開ボタンをクリックし、サイトを公開します

既存のコンテンツが上書きされる旨の警告が表示された場合は、[OK] をクリックします。



注意：既存のコンテンツが上書きされますのでご注意ください。



公開プロセスが完了すると以下の画面が開きます。



[**編集に戻る**]をクリックすると 編集の画面に戻ります。

[**サイトに行く**]をクリックすると SiteBuilder で作成したウェブサイトを観覧する事が出来ます。

[**完了**]をクリックすると SiteBuilder での作業を終了します。